


NiceLabel 10

Installationshandbuch

Rev-2024-3



Inhaltsverzeichnis

1. Einrichtungsverfahren	3
1.1. Systemanforderungen	3
1.2. Erste Einrichtungsschritte	3
1.3. Einrichten der Testversion	5
1.4. Einrichtung mit einem Lizenzschlüssel oder Hardware-Schlüssel	7
1.5. Mit Control Center konfigurieren	10
1.6. Optionen nach Ablauf des Testzeitraums	11
1.7. Versionsaktualisierung	12
1.8. Erweiterte Installationsoptionen	13
1.9. Installation im Hintergrund	14
2. NiceLabel 10 Lizenzierung	16
2.1. Lizenzierungsoptionen	16
2.2. Lizenzschlüsselaktivierung	18
2.2.1. Lizenzaktivierungs-Dialog	19
2.3. Lizenz-Upgrade	22
2.3.1. Upgrade-Arten	22
2.3.2. Produkteditionen-Upgrade	23
2.3.3. Versions-Upgrade	23
2.3.3.1. Upgrade der vorhandenen Installation	24
2.3.3.2. NiceLabel NiceLabel 10 Mit Upgradeschlüssel installieren und aktivieren ...	26
2.3.4. Upgrade der Druckeranzahl	27
3. Druckertreiber installieren	29
4. Software deaktivieren	30
4.1. Lizenzdeaktivierungs-Verfahren	30
4.2. Verschieben der Softwarelizenz auf einen anderen Computer	31
4.2.1. Hardware-Aktivierung verschieben	31
4.2.2. Software-Aktivierung verschieben	31
5. NiceLabel Desktop Designer und Automation deinstallieren	32

1. Einrichtungsverfahren

1.1. Systemanforderungen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie immer die neusten [Systemanforderungen](#).

1.2. Erste Einrichtungsschritte




ANMERKUNG


Um NiceLabel 10 in der Terminal-Services-Umgebung zu installieren oder NiceLabel 10 über die Remote Desktop Session auszuführen, benötigen Sie Designer PowerForms oder eine höhere Lizenz.

Führen Sie diese Schritte aus, um NiceLabel 10 auf Ihrem Computer zu installieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket herunter. Starten Sie **NiceLabel10.exe**. Das Installationsprogramm prüft den Inhalt des Installationspakets.



2. Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf **OK**.




ANMERKUNG


Die Sprachauswahl bestimmt die Sprache der Benutzeroberfläche des installierten NiceLabel NiceLabel 10 Programms.

3. Das Fenster mit dem NiceLabel NiceLabel 10 Einrichtungs-Dialog wird automatisch geöffnet.

Klicken Sie auf **Weiter**.



4. Lesen und akzeptieren Sie den **Endbenutzer-Lizenzvertrag**.
Klicken **Akzeptieren**.
5. Wählen Sie die Lizenz-Aktivierungsmethode. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:



- **Testversion**. Im Rahmen des kostenlosen Testzeitraums können Sie die Software 30 Tage lang testen. Nach Ablauf des Testzeitraums müssen Sie eine Lizenz kaufen und Ihren Lizenzschlüssel eingeben, um die Software weiter nutzen zu können.
- Aktivieren Sie die Lizenz. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:


- Einrichtung mit einem [Lizenzschlüssel oder Hardware-Schlüssel](#). Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Produkt-Lizenzschlüssel bereits gekauft und erhalten haben. Der eingegebene Lizenzschlüssel bestimmt, welche Produktedition der installierten NiceLabel 10 Software nach Abschluss der Einrichtung uneingeschränkt genutzt werden kann.
- Einrichtung mit [NiceLabel Control Center Verbindung](#). Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ein funktionales Control Center in Ihrem Unternehmen haben und Ihre Kopie von NiceLabel 10 mit demselben Lizenzschlüssel aktivieren möchten. Dadurch wird Ihre installierte Kopie auch zum Label Management System (LMS) Ihres Unternehmens hinzugefügt.
- [Loftware Cloud](#) Abonnement. Diese Option installiert NiceLabel 10 auf Ihrem Computer und stellt die Verbindung mit Loftware Cloud her.

1.3. Einrichten der Testversion


1. Führen Sie die [Abschnitt 1.2, „Erste Einrichtungsschritte“](#) aus.
2. Wählen Sie die Module aus, die Sie installieren möchten.

The screenshot shows the 'NiceLabel 10 Setup' window with the title 'Select modules you wish to install'. It features three checked checkboxes for 'Designer', 'Print', and 'Automation'. Below these, there is a note about automation running as a Windows service. There are two radio button options: 'Log in using local user or domain user credential' (unselected) and 'Run Automation with limitations under Local System Account' (selected). The first option includes 'Username:' and 'Password:' input fields. At the bottom, there are 'Back', 'Next', and 'Cancel' buttons.

3. Wählen Sie aus, wie Sie Automation ausführen möchten.
4. Legen Sie den Installationspfad fest und entscheiden Sie, ob Sie Ihre Nutzungsdaten an NiceLabel senden möchten oder nicht. Anonyme Nutzungsdaten helfen NiceLabel bei der Verbesserung der Anwendungen und damit auch bei der Steigerung Ihrer Produktivität.



5. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren. Sie sind bereit für die Installation von NiceLabel NiceLabel 10.
6. Starten Sie die Installation. Klicken Sie auf **Installieren**.
7. Starten Sie NiceLabel NiceLabel 10. Der Startdialog der Testversion wird geöffnet.




Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Klicken Sie auf **Testversion starten**, um Ihren 30-tägigen Testzeitraum zu beginnen.
- Klicken Sie auf **Aktivieren**, um Ihre gekaufte Lizenz zu aktivieren. Die Aktivierung ermöglicht es Ihnen, die Software ohne zeitliche Beschränkungen zu nutzen. Weitere Informationen über Ihre Aktivierungsoptionen finden Sie in den folgenden Kapiteln:
 - [Einrichtung mit License Center](#)
 - [Mit Control Center konfigurieren](#)

- [Einrichtung mit einem Lizenzschlüssel oder Hardware-Schlüssel](#)

8. Nach Klicken auf **Testversion starten** wird der NiceLabel NiceLabel 10 Dialog zur Auswahl der Produktebene angezeigt:



9. Wählen Sie aus, welche Produktebene Sie testen möchten.
 - Mit **PowerForms** können Sie dynamische Etiketten und Druckmasken erstellen, die den Druckprozess optimieren und Fehler verhindern. Dies ist die umfassendste Produktebene mit der größten Reihe von Funktionen.
 - Mit **Pro** können Sie Etiketten mit dynamischen Inhalten erstellen und drucken. Für anspruchsvolle Benutzer.
 - Mit **Express** können Sie universelle Etikettenvorlagen schnell erstellen und drucken. Schlichtheit und Effizienz sind die Hauptmerkmale dieser Produktebene.

Die NiceLabel NiceLabel 10 Startseite wird geöffnet. Wenn Sie NiceLabel NiceLabel 10 aktivieren möchten, klicken Sie auf **Lizenz aktivieren** im **Softwareinformation**-Abschnitt. Dadurch wird der [NiceLabel NiceLabel 10 Aktivierungsdialog](#) geöffnet.

1.4. Einrichtung mit einem Lizenzschlüssel oder Hardware-Schlüssel

1. Führen Sie die [Abschnitt 1.2, „Erste Einrichtungsschritte“](#) aus.
2. Geben Sie Ihren **Lizenzschlüssel** ein. Sie finden Ihren Lizenzschlüssel in der E-Mail, die Ihnen nach Abschluss des Kaufs zugesendet wurde, oder in der Produktverpackung. Alternativ können Sie auch die Option **Lizenz befindet sich auf einem Hardware-Schlüssel** auswählen. Eine weitere Methode zur Verteilung der Lizenzschlüssel besteht darin, sie auf einem USB-Stick zu versenden. Der USB-Stick enthält die Lizenzangaben für Ihre Kopie von NiceLabel NiceLabel 10. Schließen Sie den USB-Stick an Ihrem Computer an und klicken Sie auf **Weiter**.



ANMERKUNG

Ein Hardware-Schlüssel kann nur für Einzelbenutzerlizenzen verwendet werden. Daher wird bei einer NiceLabel NiceLabel 10 Installation mit Hardware-Schlüssel nur das Desktop Designer Modul installiert.



TIPP

In bestimmten Installationsszenarien – z. B. bei der Installation von NiceLabel NiceLabel 10 in Mehrbenutzerumgebungen – kann der Lizenzschlüssel aus dem Namen der Installationsdatei gelesen werden. Benennen Sie die Installationsdatei zu diesem Zweck folgendermaßen um: **Setup_XXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.exe** („X“ steht für die Zeichen des Lizenzschlüssels). NiceLabel NiceLabel 10 wird automatisch für die Nutzung dieser Lizenz konfiguriert.



ANMERKUNG

Das Automation Modul ist standardmäßig ausgewählt, wenn Sie NiceLabel NiceLabel 10 anhand eines Hardware-Schlüssels installieren.



ANMERKUNG

Die zuvor eingegebene Lizenz bestimmt, welche Produktbereiche im Testmodus ausgeführt werden und welche ohne zeitliche Begrenzung nutzbar sind. Außerdem legt sie fest, welche NiceLabel Desktop Designer Produktebene (Express, Pro oder PowerForms) verfügbar ist.

3. Wählen Sie die Module aus, die Sie installieren möchten.

NiceLabel 10 Setup

Select modules you wish to install

Designer

Print

Automation

Part of Automation runs as Windows service. To experience the full potential of Automation, run it under your local user or domain user account. This gives you unlimited access to shared network folders and printers.

Log in using local user or domain user credential


Username:

Password:

Run Automation with limitations under Local System Account

Back Next Cancel

- Legen Sie den Installationspfad fest und entscheiden Sie, ob Sie Ihre Nutzungsdaten an NiceLabel senden möchten oder nicht. Anonyme Nutzungsdaten helfen NiceLabel bei der Verbesserung der Anwendungen und damit auch bei der Steigerung Ihrer Produktivität.



- Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren. Sie sind bereit für die Installation von NiceLabel NiceLabel 10.
- Klicken Sie auf **Installieren**. Die Installation beginnt.
- Starten Sie NiceLabel NiceLabel 10. Wenn Sie über eine Lizenz für Label Management System (LMS) verfügen, öffnet sich das Fenster „Verbindung mit Control Center“. Nutzen Sie dieses Fenster, um die Verbindung zu Ihrem Control Center herzustellen.

Beispiel

<http://yourcontrolcenter/EPM/>



ANMERKUNG

Um die Software ohne zeitliche Beschränkungen nutzen zu können, ist eine Aktivierung erforderlich. Außerdem können Sie nach der Aktivierung individuellen Support und Hilfe von NiceLabel erhalten.



ANMERKUNG

Wenn NiceLabel NiceLabel 10 mit einer vordefinierten Produktebene installiert wurde (d. h. wenn ein spezifisches Installationsprogramm verwendet wurde), muss die Produktebene beim ersten Starten nicht ausgewählt werden.

1.5. Mit Control Center konfigurieren

Wenn Sie das NiceLabel Label Management System (Vor-Ort-LMS) in Ihrem Unternehmen ausführen, können Sie Ihre Kopie von NiceLabel NiceLabel 10 durch Verbindung mit Ihrem Control Center aktivieren. Dadurch wird Ihre NiceLabel NiceLabel 10 Installation außerdem mit dem Control Center verbunden, welches dadurch Teil des LMS Ihres Unternehmens wird.




ANMERKUNG

Sie können NiceLabel NiceLabel 10 nicht anhand eines inaktiven Control Center verbinden und aktivieren. Aktivieren Sie zunächst Control Center.

Weitere Informationen über die Vorteile der Nutzung des NiceLabel erhalten Sie LMS [hier](#).

1. Führen Sie die [Ersten Einrichtungsschritte](#) aus.
2. Klicken Sie nach Öffnen des NiceLabel NiceLabel 10 Aktivierungsfensters auf **Verbinden**.
3. Geben Sie die URL-Adresse Ihres Control Center ein. Um zu prüfen, ob der Zugriff auf Ihr Control Center möglich ist, klicken Sie auf **Verbindung prüfen**.
 - Das Fenster **Verbindung prüfen** wird geöffnet.
 - Die Statusanzeige teilt Ihnen mit, ob der Zugriff auf Ihr Control Center möglich ist oder nicht.



ANMERKUNG

Um die Verbindung zu Ihrem Control Center herzustellen, brauchen Sie eine Internetverbindung. Wenn sich Ihr Control Center hinter einer Firewall befindet, öffnen Sie die ausgehenden Ports.



ANMERKUNG

Falls Verbindungsprobleme auftreten, folgen Sie den Anweisungen aus dem Dialog.

4. Klicken Sie auf **Verbinden**. Ihr NiceLabel NiceLabel 10 ist jetzt aktiv und einsatzbereit.



WICHTIG

Wenn Ihr Control Center die Anwendungs-Authentifizierung nutzt, wird zuerst das Anmeldefenster angezeigt. Authentifizieren Sie sich anhand Ihrer Control Center Zugangsdaten.

Application authentication

Log in to use the application:

User name: admin

Password: •••••

Show password

Log in Cancel

1.6. Optionen nach Ablauf des Testzeitraums

Im Rahmen des kostenlosen Testzeitraums können Sie die Software 30 Tage lang testen. Nach 30 Tagen läuft der Testzeitraum ab. Das bedeutet, dass Sie die NiceLabel NiceLabel 10 Software nur weiter verwenden können, indem Sie eine Lizenz kaufen und den Lizenzschlüssel aktivieren.

Beim Öffnen NiceLabel NiceLabel 10 In der Zeit nach dem Test erscheint ein Dialogfenster. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- Klicken Sie auf **Ihre Testversion verlängern**, um den Testzeitraum zu verlängern, falls Sie mehr Zeit zum Testen der Software benötigen. Klicken Sie auf **Ihre Testversion verlängern** und füllen Sie das angezeigte Online-Formular aus. Das NiceLabel Support wird Sie so bald wie möglich über die Verlängerung des Testzeitraums informieren.
- Klicken Sie auf **Verbinden**, um Ihre gekaufte Lizenz zu aktivieren. Wählen Sie, wie Sie Ihre Lizenz aktivieren möchten:
 - **anmelden**. Der Standard License Center Verknüpfung (`license`) ist bereits eingefügt. Klicken **anmelden**.



Anmelden bei License Center aktiviert zum ersten Mal Ihr Abonnement.
Erfahren Sie mehr über License Center in unserer [gewidmete Veröffentlichung](#).

- [Abschnitt 1.5, „Mit Control Center konfigurieren“](#). Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ein funktionales Control Center in Ihrem Unternehmen haben und Ihre Kopie von NiceLabel 10 mit demselben Lizenzschlüssel aktivieren möchten. Dadurch wird Ihre installierte Kopie auch zum Label Management System Ihres Unternehmens hinzugefügt.
- [Abschnitt 1.4, „Einrichtung mit einem Lizenzschlüssel oder Hardware-Schlüssel“](#). Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Produkt-Lizenzschlüssel bereits gekauft und erhalten haben. Der eingegebene Lizenzschlüssel bestimmt, welche Produktedition der installierten NiceLabel 10 Software nach Abschluss der Einrichtung uneingeschränkt genutzt werden kann.

1.7. Versionsaktualisierung

Die Reihe von NiceLabel NiceLabel 10 Funktionen wird fortwährend erweitert. NiceLabel empfiehlt Ihnen, immer die neueste verfügbare Version von NiceLabel NiceLabel 10 zu installieren und zu nutzen. Daher sollten Sie Ihre vorhandene installierte Version aktualisieren. Neue Versionen werden regelmäßig veröffentlicht und verteilt.




TIPP


Entfernen Sie die vorhandene Version von NiceLabel NiceLabel 10 nicht manuell, wenn Sie die Aktualisierung auf die neueste Version durchführen. Beim Aktualisierungsvorgang wird sie automatisch entfernt, und die neueste Version wird nahtlos installiert. Lizenzdaten werden beibehalten und die Anwendung ist sofort einsatzbereit.

Führen Sie diese Schritte aus, um Ihre vorhandene Version von NiceLabel NiceLabel 10 zu aktualisieren.

1. Laden Sie das Softwarepaket herunter. Starten Sie **NiceLabel10.exe**. Das Installationsprogramm prüft den Inhalt des Installationspakets.



2. Wählen Sie die Sprache für die Installation aus der Dropdown-Liste aus und klicken Sie auf **OK**.



ANMERKUNG

Die Sprachauswahl bestimmt die Sprache der Benutzeroberfläche des installierten NiceLabel NiceLabel 10.

3. Ein NiceLabel NiceLabel 10 Update-Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Das Installationsprogramm entfernt automatisch die vorhandene Version.
5. Danach bestätigt es die erfolgreiche Installation der aktuellen Version. Klicken Sie auf **Schließen** und setzen Sie Ihre Arbeit fort.

1.8. Erweiterte Installationsoptionen

Bestimmte Parameter der Anwendungskonfiguration können während des Installationsvorgangs in der Datei **product.config** gespeichert und daraus abgerufen werden. Dabei handelt es sich um eine XML-Datei, die unter anderem die Parameter für Sprachauswahl, Verzeichnisse, Nutzungsverfolgung, Lizenzinformationen und globale Variablen speichert.



ANMERKUNG

Nach der Installation von NiceLabel NiceLabel 10 wird die Datei **product.config** im Ordner `c:\ProgramData\NiceLabel\NiceLabel 10\` gespeichert.

Mithilfe der Datei **product.config** können Sie bei der Installation der Anwendung die Konfigurationseinstellungen durchsetzen. Nutzen Sie die Datei **product.config** auf einem Computer, auf dem NiceLabel NiceLabel 10 bereits installiert ist, und stellen Sie sie auf weiteren Computern bereit.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie NiceLabel NiceLabel 10 Designer.
2. Legen Sie die Konfigurationsoptionen für die Anwendung fest (gehen Sie auf **Datei > Optionen**) und schließen Sie sie wieder.
3. Kopieren Sie die Datei **product.config** aus `c:\ProgramData\NiceLabel\NiceLabel 10\` neben das Installationsprogramm.
4. Führen Sie das Installationsprogramm aus. Die Datei **product.config** wird automatisch in den Ordner `c:\ProgramData\NiceLabel\NiceLabel 10\` kopiert.



ANMERKUNG

Konfigurationsoptionen in Bezug auf ein bestimmtes Benutzerprofil überschreiben Parameter aus der Datei **product.config**.

1.9. Installation im Hintergrund

Durch die Installation im Hintergrund können Sie NiceLabel NiceLabel 10 ohne Benutzereingriffe installieren. Diese Art der Installation bietet Ihnen eine praktische und schnelle Methode, den Installationsvorgang zu optimieren, insbesondere bei der Installation von NiceLabel NiceLabel 10 auf mehreren Computern in Ihrem Unternehmen oder bei Wiederholung der Installation im Rahmen einer Wartung Ihrer Informationsinfrastruktur.



ANMERKUNG

Die Durchführung einer Installation im Hintergrund erfordert einen erfahrenen Systemadministrator. Nutzen Sie die Installation im Hintergrund nur, wenn Sie mit den Installationsparametern vertraut sind.

So installieren Sie NiceLabel NiceLabel 10 im Hintergrund:

1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sich die NiceLabel NiceLabel 10 Installationsdatei befindet.
3. Führen Sie den Befehl `NiceLabel10.exe /s` aus.
4. Warten Sie einige Minuten lang. Ihr NiceLabel NiceLabel 10 ist bereit.

So deinstallieren Sie NiceLabel NiceLabel 10 im Hintergrund:

1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sich die NiceLabel NiceLabel 10 Installationsdatei befindet.
3. Führen Sie den Befehl `NiceLabel10.exe /s MODIFY=FALSE REMOVE=TRUE UNINSTALL=YES` aus.

4. Warten Sie einige Minuten lang. Ihr NiceLabel NiceLabel 10 ist deinstalliert.

Es gibt weitere nützliche Optionen für die Installation im Hintergrund, die Sie nutzen können, z. B. Protokollierung, Sprachauswahl, Auswahl installierter Module usw. Öffnen Sie in allen Fällen die Eingabeaufforderung und navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sich Ihre NiceLabel NiceLabel 10 Installationsdatei befindet. Informationen zu den Optionen finden Sie [hier](#).

2. NiceLabel 10 Lizenzierung

Es gibt zwei Lizenzierungsmodelle für NiceLabel 10:

1. Die **Einzelbenutzerlizenz** gewährt dem Endbenutzer das Recht, eine Instanz von NiceLabel 10 auf einem einzelnen Rechner zu verwenden. Bei diesem Lizenzierungsmodell darf der Endbenutzer eine unbegrenzte Anzahl an Druckern an dem Rechner mit der aktivierten Kopie der NiceLabel 10 Lizenz verwenden. Jeder Rechner muss mit seinem eigenen, eindeutigen Lizenzschlüssel aktiviert werden. Sie müssen so viele Lizenzschlüssel wie nötig beziehen, um die Anzahl Ihrer Rechner abzudecken.



ANMERKUNG

Die Einzelbenutzer-Lizenz ist mit den folgenden NiceLabel 10 Modulen erhältlich:
Designer Express, Designer Pro, Designer Pro und Print.

2. Eine **Mehrbenutzerlizenz** ermöglicht die Installation und Nutzung einer unbegrenzten Anzahl von NiceLabel 10 Instanzen auf einer unbegrenzten Anzahl von Rechnern. Bei diesem Lizenzierungsmodell ist die Anzahl an Druckern beschränkt. Die Endbenutzer dürfen die Anzahl von Druckern verwenden, die mit dem jeweiligen NiceLabel Produkt erworben wurde.




TIPP

Details zur NiceLabel 10 Lizenzierung finden Sie in einem [gesonderten Dokument](#).


2.1. Lizenzierungsoptionen

Nach der Installation von NiceLabel NiceLabel 10 können Sie das Programm im Testmodus ausführen oder Ihre Lizenz aktivieren. Nur aktivierte Kopien der NiceLabel NiceLabel 10 Software ermöglichen Ihnen ein zeitlich unbegrenztes Arbeiten mit allen enthaltenen Modulen.

Um Ihre Lizenz zu aktivieren, öffnen Sie NiceLabel NiceLabel 10. Der **Aktivierung** Fenster öffnet sich. Klicken **Verbinden**.



Es öffnet sich ein neues Fenster mit 3 Aktivierungsoptionen.



Wählen Sie durch Anklicken Ihre Aktivierungsart aus **anmelden** oder **Verbinden** unter Ihrer Option:

- **Control Center.** Geben Sie Ihre Control Center-URL oder Ihren Control Center-Servernamen ein.

Sign in

← Go Back

Activate your license
Connect to Control Center

Control Center URL address:

Sign in

← Go Back

Activate your license
Connect to Control Center

Control Center URL address:

Aktivieren Sie Ihre Control Center-Lizenz mit einem Klick auf **Verbinden**.



ANMERKUNG

Bevor Sie sich mit Control Center verbinden, können Sie auf **Verbindung prüfen** klicken. So können Sie sicherstellen, dass Sie auf den Webserver, Control Center und Ihre Dokumente zugreifen können.

- **anmelden.** Der Standard License Center Verknüpfung (`license`) ist bereits eingefügt. Klicken **anmelden**.

NiceLabel 10 Activation

← Go Back

Sign in and connect

Anmelden bei License Center aktiviert zum ersten Mal Ihr Abonnement.

Erfahren Sie mehr über License Center in unserer [gewidmete Veröffentlichung](#).

- **Lizenzschlüssel.** Lesen Sie [Abschnitt 2.2, „Lizenzschlüsselaktivierung“](#), um ausführliche Anweisungen zu erhalten.

2.2. Lizenzschlüsselaktivierung



TIPP

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die folgenden NiceLabel NiceLabel 10 Module: Designer Express, Designer Pro, Designer PowerForms, Print und Automation.

Sie erhalten den Lizenzschlüssel nach dem Kauf der Software im NiceLabel Online-Store oder bei einem NiceLabel Softwarevertrieb. Um Ihre Kopie von NiceLabel NiceLabel 10 zu aktivieren, öffnen Sie den [Abschnitt 2.2.1, „Lizenzaktivierungs-Dialog“](#) und verwenden Sie den erhaltenen Lizenzschlüssel.



ANMERKUNG

Indem Sie Ihre Kopie von NiceLabel NiceLabel 10 aktivieren, wird die Software auch registriert. Die Registrierung garantiert Ihnen umfassenden Kundensupport gemäß dem Produktlizenzvertrag.

Wenn Sie ein beliebiges NiceLabel NiceLabel 10 Produkt geöffnet haben, erscheint das Fenster [Abschnitt 2.2.1, „Lizenzaktivierungs-Dialog“](#) nach einem Klick auf die Schaltfläche **Ihre Lizenz aktivieren** in Desktop Designer oder Automation **Registerkartenleiste „Heim“ > Test-Gruppe** oder in „Datei“-**Registerkarte > Über**.

2.2.1. Lizenzaktivierungs-Dialog

Um Ihre NiceLabel NiceLabel 10 Lizenz zu aktivieren und zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie den Lizenzaktivierungs-Dialog über **Datei > Über > Ihre Lizenz aktivieren**. Das Dialogfenster enthält die folgenden Bearbeitungsfelder:
 - **Lizenzschlüssel:** Fügen Sie den 25-stelligen Schlüssel ein, den Sie nach dem Kauf Ihrer Software erhalten haben.



ANMERKUNG

Nach Kauf der Laufzeitlizenz können Sie diesen Lizenztyp nur in NiceLabel Print aktivieren. Wenn Sie versuchen, die Laufzeitlizenz in Desktop Designer oder Automation zu aktivieren, wird die Lizenz nicht als gültig erkannt.

- **Name:** Geben Sie Ihren Namen ein. Der Name wird für die Bearbeitung potenzieller Support-Probleme und zur Identifizierung des Eigentümers des Etiketten- oder Lösungsdesigns benötigt.
- **Firma:** Der Firmenname hilft uns bei der Zuordnung von Upgrade-Anfragen und potenziellen Support-Problemen.
- **Land:** Gibt den Makro-Standort der Hauptniederlassung oder der jeweiligen Zweigstelle an.
- **E-mail:** Benutzer-E-Mail für Support-Zwecke oder die Bearbeitung potenzieller Probleme.
- **Informieren Sie mich über Software-Updates:** Hält Sie über die regelmäßigen Aktualisierungen unserer NiceLabel NiceLabel 10 Produkte auf dem Laufenden.

Aktivierungsdaten vorladen

Um den Lizenzaktivierungsprozess zu beschleunigen, können Sie Ihre Benutzerdaten mithilfe von Befehlszeilenparametern oder der `product.config`-Datei vorladen.



ANMERKUNG

Die im Folgenden beschriebenen Verfahren eignen sich nur für erfahrene Administratoren.

So laden Sie Benutzerdaten für die Lizenzierung anhand der Befehlszeile vor:

1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung.
2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem sich die NiceLabel NiceLabel 10 Installationsdatei befindet.
3. Führen Sie den Befehl `NiceLabel10.exe` aus und fügen Sie Parameter für die Aktivierungsdaten-Bearbeitungsfelder hinzu. Verwenden Sie die Syntax aus dem folgenden Beispiel.

Beispiel

```
NiceLabel10.exe LICENSECODE=12345abcde12345abcde12345
ACTIVATIONNAME=yourname ACTIVATIONCOMPANY=yourcompany
ACTIVATIONCOUNTRY=United States
ACTIVATIONEMAIL=youremail@nicelabel.com
ACTIVATIONUPDATESNOTIFICATION=TRUE
```

So laden Sie die Benutzerdaten für die Lizenzierung anhand Ihrer `product.config` Datei vor:

1. Installieren Sie eine neue Kopie von NiceLabel NiceLabel 10 auf einem Ihrer Computer. Legen Sie eine Kopie der NiceLabel NiceLabel 10 `product.config`-Datei an, um sie zu bearbeiten. Der Standardspeicherort der Datei ist `%PROGRAMDATA%\NiceLabel\NiceLabel 10.`

2. Bearbeiten Sie die Kopie der `product.config`-Datei. Die Datei hat eine XML-Struktur. Fügen Sie Informationen zur Benutzer-Lizenzierung zum `<Activation>...</Activation>`-Knoten hinzu:

- `<LicenseKey>...</LicenseKey>`
- `<Name>...</Name>`
- `<Company>...</Company>`
- `<Country>...</Country>`
- `<Email>...</Email>`
- `<UpdatesNotification>True</UpdatesNotification>`

Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Configuration>

<Common>

...

</Common>

<Activation>

    <LicenseKey>ABCDE12345ABCDE12345ABCDE</LicenseKey>

    <Name>John</Name>

    <Company>Doe</Company>

    <Country>United States</Country>

    <Email>john.doe@nicelabel.com</Email>

    <UpdatesNotification>True</UpdatesNotification>

</Activation>

</Configuration>
```

3. Speichern Sie die `product.config`-Datei im selben Verzeichnis wie die NiceLabel NiceLabel 10 Installationsdatei. Dabei kann es sich um einen Ordner auf einem Computer, einer Netzwerkfreigabe oder einem USB-Stick handeln. Verwenden Sie einen Speicherort, der Ihnen eine praktische Installation ermöglicht.

4. Führen Sie die Installationsdatei aus. Während der Lizenzaktivierung werden die Benutzerdaten automatisch ausgefüllt.
2. Wenn Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf **Ihre Lizenz aktivieren**. Das aktivierte NiceLabel NiceLabel 10 Produkt kann entsprechend dem bereitgestellten Lizenzschlüssel in vollem Umfang genutzt werden.

2.3. Lizenz-Upgrade



TIPP

Die Informationen in diesem Abschnitt gelten für die folgenden NiceLabel NiceLabel 10 Module: Designer Express, Designer Pro, Designer PowerForms, Print und Automation.

Um ein Lizenz-Upgrade durchzuführen, sind keine (Neu)Installationen der Software erforderlich. Sie arbeiten mit der aktuell installierten Version von NiceLabel NiceLabel 10 weiter.

Um eine vorhandene Lizenz upzugraden, werden folgende zwei Schlüssel benötigt:

- 25-stelliger Lizenzschlüssel für die installierte Edition. Sie haben diesen Schlüssel nach dem Kauf Ihrer Kopie von NiceLabel NiceLabel 10 erhalten.
- Der 25-stellige Software-Upgrade-Schlüssel. Mit diesem Schlüssel führen Sie das Upgrade Ihrer aktuellen Edition von NiceLabel NiceLabel 10 durch.

Nach dem Upgrade wird der „alte“ Softwareschlüssel deaktiviert.



TIPP

NiceLabel NiceLabel 10 Lizenzen (LMS) können auch anhand von NiceLabelControl Center zentral verwaltet werden. Weitere Informationen finden Sie im Control Center Installationshandbuch.

2.3.1. Upgrade-Arten

Für NiceLabel NiceLabel 10 sind drei Arten von Upgrades erhältlich. Alle von ihnen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:

- [Abschnitt 2.3.2, „Produkteditionen-Upgrade“](#): Diese Art Upgrade erweitert den Funktionsumfang und die Nutzungsmöglichkeiten des Produkts.
- [Versions-Upgrade](#): Verwenden Sie dieses Upgrade, wenn Sie von der vorherigen auf die aktuelle Hauptversion (Release) aktualisieren.

- [Abschnitt 2.3.4, „Upgrade der Druckeranzahl“](#): Die Nutzung von NiceLabel NiceLabel 10 Produkten wird nach Anzahl der verbundenen Drucker lizenziert. Diese Art Upgrade erhöht die erlaubte Anzahl von Druckern, die mit der Software verwendet werden können.

2.3.2. Produkteditions-Upgrade




WICHTIG

Um Ihre Produktedition zu aktualisieren, wenden Sie sich an Ihren Software-Partner oder [unser Support-Team](#).

Wenn Sie den Lizenzschlüssel verwenden, lesen Sie die folgenden Anweisungen.

Wenn Sie ein Upgrade auf eine höhere Edition der NiceLabel NiceLabel 10 Software durchführen, zum Beispiel von Designer Express auf Designer Pro, nutzen Sie das bereits auf Ihrem Computer installierte Produkt weiter. Die Installation und Aktivierung der neuen Edition erfolgt über die vorhandene Edition.

1. Gehen Sie auf **Registerkarte „Datei“ > Über**.
2. Klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**. Der Lizenz-Upgrade-Dialog wird geöffnet:
 - **Lizenzschlüssel**: Der aktuelle Lizenzschlüssel wird automatisch in das Lizenzschlüssel-Feld eingetragen.
 - **Upgrade-Schlüssel**: Geben Sie den Upgrade-Schlüssel ein.



3. Klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**. Ihre Kopie des NiceLabel NiceLabel 10 Produkts wurde upgedatet. Sie können die neue **Lizenz** unter **Über > Lizenzinformation** anzeigen.

2.3.3. Versions-Upgrade

Aufgrund der permanenten Verbesserung von NiceLabel Anwendungen empfehlen wir Ihnen, ein Upgrade Ihrer Kopie auf die neueste Produktversion durchzuführen. Wenden Sie sich an Ihren NiceLabel Händler, um den Upgradeschlüssel zu erhalten.



ANMERKUNG

Wenn Sie ein Versions-Upgrade kaufen, müssen Sie Ihrem NiceLabel Händler den Lizenzschlüssel Ihrer aktuellen Version geben.



ANMERKUNG

Wenn Sie ein Upgrade der Version durchführen und gleichzeitig die Anzahl erlaubter Drucker erhöhen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie als erstes das Versions-Upgrade durchführen. Siehe die im Folgenden aufgeführten Schritte. Heben Sie danach die Anzahl erlaubter Drucker an. Das Verfahren dazu finden Sie in Abschnitt [Upgrade der Druckeranzahl](#).

Es gibt zwei Upgrade-Fälle:

- Sie können ein Upgrade der vorhandenen Installation auf einem einzigen oder auf mehreren Computern durchführen.
- Sie können NiceLabel NiceLabel 10 auf einem Computer ohne vorherige Installation installieren und den Upgradeschlüssel zur Aktivierung verwenden.




TIPP

Wenn Sie NiceLabel NiceLabel 10 auf mehreren Computern installieren, empfiehlt es sich, identische Installationen vorzunehmen. Das NiceLabel NiceLabel 10 Installationsprogramm ermöglicht Ihnen, die Sprachauswahl, Verzeichnisse, Nutzungsverfolgung, Lizenzierungsinformationen und globalen Variablen vorzudefinieren. Folgen Sie dem unter [Erweiterte Installationsoptionen](#) beschriebenen Verfahren.

2.3.3.1. Upgrade der vorhandenen Installation

Wenn Sie Ihre vorhandene(n) Installation(en) mit einer Einzelbenutzer- oder Mehrbenutzerlizenz für NiceLabel aktiviert haben, führen Sie das Upgrade anhand der folgenden Schritte aus:

1. Nachdem Sie den **Upgradeschlüssel** von Ihrem NiceLabel Händler erhalten haben, [laden](#) Sie die NiceLabel NiceLabel 10 Installationsdatei herunter und führen Sie sie aus.




Klicken Sie auf **Aktualisieren**. Das Installationsprogramm entfernt Ihre aktuelle Version und installiert die neueste.



ANMERKUNG

Die aktuellen Benutzereinstellungen, Dateien und Aktivierungsinformationen bleiben während des Upgrades erhalten.

2. Klicken Sie auf **Schließen**, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist.
3. Starten Sie NiceLabel NiceLabel 10. Das Fenster **NiceLabel NiceLabel 10 Aktivierung** wird geöffnet. Das Lizenzschlüssel-Feld ist bereits mit Ihrem Lizenzschlüssel aus der vorherigen Version ausgefüllt. Kopieren Sie den **Upgradeschlüssel** aus der E-Mail, die Sie von Ihrem NiceLabel Händler erhalten haben, und fügen Sie ihn ein.



4. Klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**. Jetzt ist das Upgrade Ihrer NiceLabel NiceLabel 10 abgeschlossen. Sie können die neue **Lizenz** unter **Über > Lizenzinformation** anzeigen.

2.3.3.2. NiceLabel NiceLabel 10 Mit Upgradeschlüssel installieren und aktivieren


Wenn Sie eine Mehrbenutzerlizenz für NiceLabel haben, möchten Sie NiceLabel NiceLabel 10 vielleicht auf weiteren Computern mit dem Upgradeschlüssel installieren und aktivieren.

1. Nachdem Sie den **Upgradeschlüssel** von Ihrem NiceLabel Händler erhalten haben, **laden** Sie die NiceLabel NiceLabel 10 Installationsdatei herunter und führen Sie sie aus.
2. Führen Sie die **Einrichten der Testversion** aus.
3. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie auf **Datei > Über** und klicken Sie auf **Ihre Lizenz aktivieren**. Das Fenster **NiceLabel NiceLabel 10 Aktivierung** wird geöffnet.
4. Kopieren Sie Ihren **Upgradeschlüssel** und fügen Sie ihn in das Feld **Lizenzschlüssel** ein.



ANMERKUNG

Sie können nicht Ihren „alten“ Lizenzschlüssel in das **Lizenzschlüssel**-Feld eingeben. Bitte verwenden Sie den Upgradeschlüssel für NiceLabel NiceLabel 10.



Die NiceLabel NiceLabel 10 Aktivierungsfelder werden automatisch auf den eingefügten Upgradeschlüssel angepasst. Diese Felder zeigen die Lizenzinformationen, die Sie bei der Aktivierung Ihrer Kopie der Vorgängerversion verwendet haben.

5. Klicken Sie auf **Aktivieren**. Die Aktivierung ist abgeschlossen. Klicken Sie auf **OK**, um NiceLabel NiceLabel 10 neu zu starten, und beginnen Sie mit der Arbeit.

2.3.4. Upgrade der Druckeranzahl



WICHTIG

Wenden Sie sich für ein Upgrade an Ihren Software Anbieter oder [unseren Vertrieb](#).

Wenn Sie den Lizenzschlüssel verwenden, lesen Sie die folgenden Anweisungen.

Mit dieser Art Upgrade können Sie die Anzahl von Druckern erhöhen, die für den Etikettendruck zugelassen sind. Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus.



TIPP

Durch ein Upgrade der Druckeranzahl können Sie ihre Druckumgebung an das Wachstum Ihres Unternehmens anpassen. Die Druckkapazität muss Ihrem geschäftlichen Wachstum entsprechen – führen Sie nur dann ein Upgrade durch, wenn Sie es benötigen. Nutzen Sie das folgende Verfahren, um die Anzahl erlaubter Drucker zu erhöhen.

1. Öffnen Sie ein beliebiges NiceLabel NiceLabel 10 Produkt.
2. Öffnen Sie **Registerkarte „Datei“ > Über** und klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**.
3. Der NiceLabel NiceLabel 10 Lizenzaktivierungs-Dialog wird geöffnet.
 - **Lizenzschlüssel:** Im Feld ist der aktuell genutzte **Lizenzschlüssel** bereits eingetragen.
 - Geben Sie den erworbenen **Upgrade-Schlüssel** ein.

NiceLabel 10 Activation

Please provide your upgrade key.

If you don't have your license upgrade key, please [contact us](#).

License Key:

Upgrade Key: *

Internet connection is required. [Activate offline](#) if the internet is not available.

4. Klicken Sie auf **Upgrade-Lizenz**. Die Anzahl zugelassener Drucker wurde erhöht. Sie können die neue **Lizenz** unter **Über > Lizenzinformation** anzeigen.

3. Druckertreiber installieren

Ausführliche Anleitungen zur Installation von Druckertreibern für bestimmte Druckeranbieter/Modelle finden Sie im [Loftware Druckertreiber-Installationshandbuch](#).



ANMERKUNG

Bevor Sie mit der Installation des Druckertreibers beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie als Benutzer mit Berechtigung zur Installation des Treibers angemeldet sind.

4. Software deaktivieren

Wenn Ihre NiceLabel NiceLabel 10 Software mit einem Software-Lizenzschlüssel aktiviert wurde, können Sie sie deaktivieren und die Lizenz auf einen anderen Rechner verschieben.




ANMERKUNG

Mit NiceLabel Mehrbenutzer-Produkten können Sie eine unbegrenzte Anzahl von NiceLabel Clients installieren. Die Lizenzeinheit für NiceLabel Mehrbenutzer-Produkte entspricht einem Druckerplatz. Jeder einzelne Drucker, den Sie für den Etikettendruck verwenden, verbraucht eine Lizenz.

4.1. Lizenzdeaktivierungs-Verfahren

Tun Sie Folgendes, um die NiceLabel Lizenz zu deaktivieren:

1. Starten Sie ein beliebiges NiceLabel NiceLabel 10 Programm.
2. Öffnen Sie **Datei > Über** und klicken Sie auf **Lizenz deaktivieren**. Eine Warnmeldung über die Lizenzdeaktivierung wird geöffnet.



3. Klicken Sie auf **Ja**, um die Lizenz zu deaktivieren, oder auf **Abbrechen**, um den Deaktivierungsvorgang zu beenden.
4. Die Einzelbenutzerlizenz wird deaktiviert und kann auf einem anderen Rechner erneut aktiviert werden.



TIPP

Eine andere Möglichkeit, NiceLabel NiceLabel 10 zu deaktivieren, besteht darin, es zu deinstallieren. Während des Deinstallationsvorgangs werden Sie gefragt, ob Sie die Lizenz entfernen möchten oder nicht.

4.2. Verschieben der Softwarelizenz auf einen anderen Computer

NiceLabel NiceLabel 10 läuft auf jedem Computer, auf dem es aktiviert wurde. Die Software kann anhand eines Software- oder Hardware-Schlüssels (auf einem USB-Stick gespeicherter Lizenzschlüssel) aktiviert werden.

4.2.1. Hardware-Aktivierung verschieben

Um den Hardware Schlüssel auf einem anderen Computer zu nutzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Trennen Sie den USB-Hardware-Schlüssel von Ihrem Computer.
2. Installieren Sie NiceLabel NiceLabel 10 auf dem neuen Computer. Beachten Sie den Abschnitt [Erste Einrichtungsschritte](#).
3. Schließen Sie den USB-Stick an einen anderen Computer an. Die installierte Kopie von NiceLabel NiceLabel 10 ist damit aktiviert.

4.2.2. Software-Aktivierung verschieben

Wenn Sie einen **Software-Schlüssel** verwenden und die Lizenz auf einen anderen Computer verschieben wollen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Führen Sie ein beliebiges NiceLabel NiceLabel 10 Produkt auf dem momentan aktiven Computer aus.
2. Öffnen Sie **Datei > Über** und klicken Sie auf **Lizenz deaktivieren**.
3. Wählen Sie die Option **Lizenz deaktivieren**. Befolgen Sie die Anweisungen, die unter [Software deaktivieren](#) erläutert sind. Wenn Sie diese Option wählen, wird die Lizenz von Ihrem Computer entfernt und wieder auf dem Aktivierungsserver gespeichert.



ANMERKUNG

Um die Lizenz wieder auf den Aktivierungsserver zu übertragen, muss der jeweilige Computer Zugriff auf das Internet haben.

4. Installieren Sie die Software auf dem neuen Computer. Beachten Sie den Abschnitt [Erste Einrichtungsschritte](#).
5. Aktivieren Sie die Software auf dem neuen Computer. Beachten Sie den Abschnitt [Ihre Lizenz aktivieren](#).

5. NiceLabel Desktop Designer und Automation deinstallieren

Sie können NiceLabel Desktop Designer und Automation auf die gleiche Weise wie die meisten anderen Windows-Anwendungen deinstallieren.

Sowohl Desktop Designer als auch Automation werden gleichzeitig deinstalliert.



ANMERKUNG

Wenn Sie ein Upgrade für NiceLabel Desktop Designer und Automation, durchführen möchten, müssen Sie die Programme nicht deinstallieren. Führen Sie einfach die neueste Installationsdatei aus.

1. Wenn Sie einen Software-Lizenzschlüssel verwenden, müssen Sie zunächst [Ihre Lizenz deaktivieren](#).
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die **Einstellungen > Apps und Features** (Programme hinzufügen oder entfernen).
3. Suchen Sie NiceLabel 10 und klicken Sie darauf.
4. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
5. Folgen Sie dem Assistenten, um Ihr Programm zu deinstallieren.

Desktop Designer und Automation sind jetzt aus Ihrem System entfernt.