

Configurations système requises

Rév-2024-3




Table des matières

1. Configurations système requises	3
NiceLabel 10	3
NiceLabel Control Center et NiceLabel Web Printing	4
License Center	5
Pilotes d'imprimante de NiceLabel	6

1. Configurations système requises

Utiliser les **Exigences minimales** pour des impressions à partir de solutions NiceLabel simples quand aucune autre application ne s'exécute sur votre système. Utiliser les **Exigences recommandées** pour utiliser plusieurs imprimantes et imprimer de grandes quantités d'étiquettes.

L'optimisation de la configuration de l'environnement de production dépend de votre situation et de la complexité de chacun de vos projets d'étiquetage.

NiceLabel 10

S'applique à : NiceLabel Desktop Designer, NiceLabel Print, NiceLabel Automation et NiceLabel Web Client.

	Exigences minimales	Exigences recommandées
CPU	Processeur Intel ou compatible de la famille x86.	Processeur quadricœur Intel ou compatible de la famille x86. ⁽¹⁾
Mémoire (RAM)	4 Go	8 Go ⁽²⁾
Espace disque disponible	5 Go	20 Go, stockage SSD
Système d'exploitation Windows 32 ou 64 bits	Windows: 11, 10, 8.1 Serveur Windows : 2022 ⁽³⁾ , 2019 ⁽³⁾ , 2016 ⁽³⁾	Windows : 11, 10 Serveur Windows : 2022 ⁽³⁾ , 2019 ⁽³⁾
Microsoft .NET Framework	Microsoft .NET Framework Version 4.7.2 ou plus récente.	La dernière version de Microsoft .NET Framework.
Écran	1 366 × 768	1 920 x 1 080
Pilotes d'imprimante recommandés	Pilotes d'imprimante de NiceLabel Version 7 ou plus récente.	La dernière version de pilote d'imprimante de NiceLabel .

⁽¹⁾ Le processeurs à cœurs multiples permet d'accélérer l'impression et les déclencheurs concurrents dans NiceLabel Automation. Chaque cœur exécute un processus d'impression de façon indépendante.

⁽²⁾ Si vous utilisez plusieurs imprimantes, il vous faut au moins 8 Go de mémoire RAM pour une impression haute vitesse.

Utiliser une mémoire de 4 Go pour 1 impression par seconde sur plusieurs imprimantes.

Utiliser une mémoire de 8 Go ou de 16 Go pour plusieurs impressions par seconde sur des centaines d'imprimantes.

⁽³⁾ Windows Server Core et Windows Nano Server ne sont pas pris en charge.

App-V n'est pas pris en charge. Vous pouvez utiliser les applications NiceLabel dans les [environnements Citrix](#).

Exigences supplémentaires :

- **Ouvrir le port 6772 TCP/UDP** pour les communications entrantes lorsque NiceLabel le logiciel fonctionne avec une licence perpétuelle. Ce port n'est pas pertinent lorsque votre NiceLabel fonctionne avec abonnement.

NiceLabel Control Center et NiceLabel Web Printing

	Exigences minimales	Exigences recommandées
Mémoire (RAM)	4 Go	16 Go ⁽¹⁾
Espace disque disponible	10 Go	100 Go, stockage SSD ⁽²⁾
Système d'exploitation Windows 32 ou 64 bits	Windows: 11, 10, 8.1 Serveur Windows : 2022 ⁽³⁾ , 2019 ⁽³⁾ , 2016 ⁽³⁾	Windows: 11, 10, 8.1 Serveur Windows : 2022 ⁽³⁾ , 2019 ⁽³⁾
	Windows Home editions are not supported.	Les éditions Windows « Home » ne sont pas prises en charge.
Microsoft .NET⁽⁵⁾	Microsoft .NET Version 8.0.2	Microsoft .NET Version 8.0.2
Serveur de base de données	Microsoft SQL Server : 2022, 2019, 2017, 2016 Les versions SQL Express Editions sont également prises en charge ⁽⁴⁾ .	Microsoft SQL Server : 2022, 2019, 2017 Les versions SQL Express Editions sont également prises en charge ⁽⁴⁾ .
Gestionnaire des IIS (Internet Information Services)	V7	La dernière version.
Navigateurs pris en charge	Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari.	Les dernières versions de Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari.

⁽¹⁾ Si vous utilisez plusieurs imprimantes, il vous faut 16 Go de mémoire RAM pour une impression haute vitesse.

Utiliser une mémoire de 4 Go pour des impressions occasionnelles.

Utiliser une mémoire de 8 Go pour effectuer 1 impression par seconde sur plusieurs imprimantes.

Utiliser une mémoire de 16 Go pour plusieurs impressions par seconde sur des centaines d'imprimantes.

(2) Les journaux d'impressions et vos solutions d'impressions occupent un espace supplémentaire sur le disque. Si vous installez la base de données SQL sur le même serveur que Control Center, il vous faut plus de stockage.

(3) Windows Server Core et Windows Nano Server ne sont pas pris en charge.

(4) SQL Express est gratuit, mais la taille de sa base de données est limitée à 10 Go. À mesure que vos journaux d'impressions se remplissent, ils peuvent dépasser cette limite.

Exigences supplémentaires pour Control Center et Web Printing :

- **Site Web par défaut activé dans IIS** pour Control Center.
- **Utilisation du port 80 (HTTP) ou du port 443 (HTTPS)**. L'exécution de Control Center sur d'autres ports n'est pas prise en charge.
- **Ouvrez le port 6773 TCP/UDP** pour les communications entrantes.
- **Prise en charge du protocole WebDAV** : Windows 10 permet une prise en charge directe. Vous devez ajouter la prise en charge des systèmes d'exploitation Windows Server. Voir les détails dans cet [article de KB](#).
- **JavaScript disponible** : Activer **Scripting actif** dans **Options Internet > Sécurité > Zone Internet > Niveau de personnalisation... > Scripting**.
- Pour utiliser les **Signatures numériques**, l'ordinateur sur lequel vous avez installé Control Center doit pouvoir authentifier les utilisateurs. NiceLabel appelle la fonction LogonUserW depuis API de Windows pour tenter de connecter les utilisateurs sur l'ordinateur local et de valider les informations d'identification fournies.
- Autoriser les **verbes HTTP** :
 - **HEAD**
 - **OPTIONS**

(5) Seulement pour Control Center.

License Center



NOTE

Pour vous connecter, vous avez besoin d'un compte Microsoft ou Google.

NiceLabel prend en charge l'authentification Microsoft et Google.

Il s'agit des conditions requises pour que les clients se connectent à leur License Center.

- Connectivité Internet en sortie vers **license.onnicelabel.com**
 - Port 443/TCP pour accéder à l'interface utilisateur de License Center dans le navigateur.

- Ajouter les sites suivantes à vos **Sites de confiance** (**Options Internet** > **Paramètres de sécurité**) :
 - Pour l'authentification avec Microsoft :
`https://aadcdn.msauth.net`
`https://*.onnicelabel.com`
`https://login.microsoftonline.com`
`https://aadcdn.msftauth.net`
`https://login.live.com`
 - Pour l'authentification avec Google :
`https://*.onnicelabel.com`
`https://accounts.google.com`
`https://ssl.gstatic.com`
- **Explorateurs recommandés** : Utiliser les dernières éditions d'Edge, de Chrome, de Firefox ou de Safari.

Pilotes d'imprimante de NiceLabel

- **Systèmes d'exploitation Windows 32 ou 64 bits** : Windows : 11, 10, 8.1. Serveur Windows : 2022⁽¹⁾, 2019⁽¹⁾, 2016⁽¹⁾

⁽¹⁾ Windows Server Core et Windows Nano Server ne sont pas pris en charge.